

Evitar que Ubuntu keyring pida autenticación cada vez que Chrome abre

El problema se debe a que el keyring de GNOME pide la contraseña para desbloquear y proporcionar las credenciales almacenadas (como las de Chrome). Si ya tienes un gestor de contraseñas propio, esto puede ser muy molesto.

Para evitar que aparezca este mensaje cada vez que abres Chrome en Ubuntu, te ofrezco 3 opciones:

Opción 1

Desactivar la Solicitud de Contraseña del Keyring para Chrome.

1. Desde la terminal, usando nano como editor de texto, edite la entrada de escritorio de Chrome:

```
sudo nano /usr/share/applications/google-chrome.desktop
```

2. Busque la línea que comienza con `Exec=`.

- Modifique esta línea añadiendo `--password-store=basic` al final. La línea debería quedar algo así:

```
Exec=/usr/bin/google-chrome-stable %U --password-store=basic
```

- Guarde y cierre el archivo (En nano, presione `Ctrl + O` para guardar, luego `Ctrl + X` para salir).

Opción 2

Establezca una Contraseña en Blanco para el Keyring.

1. Busque "Contraseñas y Claves" en el menú de aplicaciones.
 - En el panel izquierdo, click derecho en el keyring "Login" y seleccione "Cambiar contraseña".

- Ingrese tu contraseña actual.
- Para la nueva contraseña, déjale en blanco (simplemente presione `Enter` dos veces).
- Confirme esta acción cuando se lo pida.

2. Reinicie la computadora para asegurarse de que los cambios tengan efecto.

Opción 3

Desbloquear Automáticamente el Keyring al Iniciar Sesión

1. Instale `seahorse` (si no está instalado):

```
sudo apt install seahorse
```

2. Busque "Contraseñas y Claves" (o simplemente ejecute `seahorse` desde la terminal)

- Encuentra el keyring "Login", click derecho en él y seleccione "Establecer como predeterminado" (si no lo está).

3. Vincule la contraseña del keyring con su contraseña de inicio de sesión:

- Abra la terminal y ejecuta los siguientes comandos:

```
cp ~/.Xauthority /etc/gdm3/
```

```
sudo nano /etc/pam.d/gdm-password
```

- Añada esta línea al final del archivo:

```
auth optional pam_gnome_keyring.so
```

- Guarde y cierre el archivo.

Revisión #2

Creado 22 agosto 2024 14:53:04 por Greivin

Actualizado 22 agosto 2024 15:35:06 por Greivin